

Avvertenze per la corretta utilizzazione della pagina web ROADr

La pagina web ROADr utilizza due tecnologie che comportano l'installazione e/o la attivazione di due moduli (plug-in) aggiuntivi per il browser: Flashplayer e Java.

A seconda del browser utilizzato, le operazioni per ottenere quanto sopra, possono variare: di norma le installazioni dei plug-in avvengono automaticamente ma anche queste sono di solito soggette ad autorizzazioni dell'utente.

La verifica di tutte queste installazioni e configurazioni e' necessaria solamente la prima volta che un determinato PC si collega alla pagina ROADr; infatti in questa circostanza e' necessario porre molta attenzione a tutti i messaggi di avviso presentati dal browser (che a volte compaiono solo per pochi secondi) e fornire le necessarie autorizzazioni.

In seguito può accadere solo saltuariamente, che i plug-in chiedano l'autorizzazione ad installare aggiornamenti: e' consigliabile autorizzarli sempre.

La pagina ROADr e' visualizzabile con qualsiasi browser ma, come compromesso tra semplicità, funzionalità e stabilità, consigliamo l'uso di Firefox, gratuitamente scaricabile dalla rete (www.firefox.com).

Flashplayer

Questo plug-in e' necessario per la visualizzazione della zona filmato (si vedano istruzioni per l'uso) e la necessita' di installarlo viene normalmente rilevata automaticamente e altrettanto automaticamente viene effettuata, previa conferma dell'utente.

Java

Questo plug-in e' necessario per il funzionamento della interfaccia di telecomando (sotto il filmato, si vedano istruzioni per l'uso).

Non sempre la necessita' di installarlo viene rilevata automaticamente: se lo e', sarà sufficiente autorizzare l'installazione del plug-in. Se non viene rilevato automaticamente occorrerà verificare le impostazioni del browser.

Nelle impostazioni e' comunque necessario verificare la abilitazione di java, javascript e applet.

Per esempio in Firefox, dal menu "Modifica" scegliere "Preferenze" e nella scheda che comparirà selezionare "Contenuti" e abilitare con i segni di spunta "abilita javascript" e "abilita java".

Inoltre, nel caso durante il caricamento della pagina il browser dovesse chiedere l'autorizzazione a caricare un modulo applet (di solito con una riga di messaggio in alto della pagina stessa), occorre dare questa autorizzazione.

Nel caso vi siano anomalie e' utile aprire la pagina "console java", in Firefox dal menu "strumenti" e ricaricare la pagina (tasto F5) osservando nella console le informazioni su quanto avviene al caricamento.

Applet e porte TCP/IP

Per il corretto funzionamento della applet (in java) del pannello di telecontrollo **e' necessario che al PC non sia interdetto l'uso in uscita delle porte 3800, 3801, 3900 e 3901**. Nel caso il collegamento ad internet avvenga attraverso un router o sia comunque protetto da un firewall, e' necessario verificare che l'uscita su queste porte sia consentita.

Simulatore

Se il telecontrollo del telescopio reale e' chiuso, in osservatorio e' attivo un simulatore 24 ore su 24, ad eccezione di qualche intervallo di manutenzione.

L'uso di questo simulatore e' del tutto sicuro e analogo alla interfaccia reale, fatta eccezione per le immagini ottenute, che sono ricavate da foto di archivio.

Comunicazioni tra operatore e utente

Normalmente la comunicazione a due sensi tra operatore ed utente avviene in tempo reale ma solo in forma scritta, come illustrato nelle istruzioni per l'uso.

Nel caso di necessita' eccezionali, e' possibile chiamare l'osservatorio al numero 0694436469.

Sara' comunque utile avere disponibile anche un collegamento Skype (NO MESSENGER!) che dovrà essere installato preventivamente sul PC. L'utente dell'osservatorio ha il nome skype "osservatorio_ata".